
FFB Controller App

Geschrieben von red. - 24.05.2016 20:19

Hallo Jungs

Weiss einer warum sich die App jedes mal auf 100% resetet?

Ausserdem ist sie im "Auto" Modus.Die stellt mir live mein ffb ein.Wenn ich ein paar mal aus der Box gefahren bin kann ich es dann selber einstellen.Resetet sich aber wieder wenn ich die Strecke verlasse.

Die App verschieben oder die GrÃ¶sse Ã¤ndern geht auch nicht.Funktionierte bei 1.5.9 schon nicht.

Muss ich irgendwo ein Hacken setzen oder eine 1 in irgendeiner .ini?Vorher gings wunderbar.

=====

Aw: FFB Controller App

Geschrieben von gripkeeper - 24.05.2016 22:33

mÃ¼sste funktionieren, das in der ini einzustellen

will das auch noch Ã¤ndern,nervt jedesmal das auf manuell zu stellen zu mÃ¼ssen

=====

Aw: FFB Controller App

Geschrieben von red. - 24.05.2016 22:36

FF_SKIP_STEPS=1

Meist du das hier?

=====

Aw: FFB Controller App

Geschrieben von gripkeeper - 24.05.2016 23:11

nein

das hier mÃ¼sste es sein,habs geÃ¤ndert aber noch nicht probiert

von 0 auf 1 setzen

PreferManualMode=1

edit, in der ffbclip.ini

=====

Aw: FFB Controller App

Geschrieben von Nils - 24.05.2016 23:25

PreferManualMode=1 ist richtig, man kann aber auch noch den global mode setzen, dann hat man fÃ¼r jedes Auto auf jeder Strecke den gleichen Wert (das alte Verhalten), manual ist pro Auto und Strecke

=====

Aw: FFB Controller App

Geschrieben von red. - 24.05.2016 23:29

Werde es morgen testen.

Aber danke schon mal

=====

Aw: FFB Controller App

Geschrieben von Alpenwolf - 25.05.2016 08:07

Nils schrieb:

man kann aber auch noch den global mode setzen

Wo finde ich denn den? Genau den habe ich vermisst, deswegen verwende ich das nicht

=====

Aw: FFB Controller App

Geschrieben von gripkeeper - 25.05.2016 12:00

beides ist in der ffbclip.ini zu finden

man bekommt die apps Ã¼brigens transparent in dem man sie anpinnt

die ffbclip sieht so aus :

TargetFFB=1.0

#Leave at 1.0 unless you know your wheel has hardware clipping issues

PreferAutoMode=0

PreferManualMode=1

PreferGlobalMode=0

0 - Will use default behaviour (Auto for new cars, manual for used cars)

1 - Will override the default mode

Global mode will use same gain for a car on all tracks

Note: Global mode has priority over manual if both are set. Manual has priority over Auto if both are set.

Note: Global mode will default to manual mode

PreferredProfile=0

0 - "Normal" mode. This strive to find a clipping free setting

1 - "Strong" mode. This mode allows a little clipping

2 - "Maximum" mode. This mode will ignore strong peaks for the strongest Force Feedback at the expense of clipping

3 - "Dynamic" mode. This will continuously adjust your gain to avoid clipping and provide the highest gain possible.

Should be used with 'Auto' mode.

RunMinimized=0

0 - Runs the app with the graph

1 - Disables the graph for less screen clutter

IndicateClipping=1

0 - Disable the clipping indicator

1 - Enable the clipping indicator. Clipping is indicated when the background of the app window turns red

Path=

Example: Path=C:\Users\Atle\Documents\Assetto Corsa\cfg\controls.ini

#Leave empty to use system path

