

Fahrerwechsel durch Steam Family Sharing

Geschrieben von DiRTyDRIVER - 10.06.2016 09:56

Fahrerwechsel mit Steam Family Sharing ermögligen

Family Sharing (FS) ist ein Feature von Steam um Spiele aus deiner Bibliothek an Familienmitgliedern oder Bekannten zu verleihen. Dieses Feature wollen wir zum teil nutzen, um bei unseren Team-Events Fahrerwechsel während eines Rennens zu ermögligen.

Was muss dafür getan werden?

Steam Guard muss bei allen Team-Mitgliedern aktiviert sein

Die Schritte die jetzt folgen müssen erst kurz vor dem Rennen gemacht werden. Aber man sollte es vorher schon mal getestet haben.

Ein Fahrer des Teams, nennen wir ihn Fahrer 1, stellt sein Steam-Account als Team-Account bereit. In diesem muss Family Sharing aktiviert sein.

Das geht so:

1. starte Steam
2. gehe im Menü auf Steam -> Einstellungen -> Familie
3. klick auf FAMILIENANSICHT VERWALTEN -Bild
4. nur von mir festgelegte Spiele auswählen -> weiter -Bild
5. Assetto Corsa und Assetto Corsa - Dream Pack 1 auswählen -> weiter -Bild
6. deine Email eintragen -> weiter -Bild
7. vergebe eine PIN und wiederhole sie -> weiter -Bild
8. Geheimcode (über Email) eingeben -> weiter -Bild
9. Man befindet sich jetzt in der Familienansicht und sieht nur AC * -Bild
10. Steam beenden (!!!nicht nur minimieren!!!)

Jetzt müssen alle anderen Mitfahrer (Fahrer 2 bis 4) sich aus ihrem Steam Account abmelden in dem sie Benutzer wechseln wählen.

Menü: Steam -> Benutzer wechseln -> Abmelden

Danach Steam wieder starten, das Steam-Login erscheint.

Fahrer 2

1. Zugangsdaten des "Team-Accounts" eingeben - Account durch PIN geschickt
2. Häkchen bei Mein Passwort speichern setzen -> Anmelden
3. es erscheint Steam Guard - Computerautorisierung erforderlich
3. Besitzer bekommt Aktivierungscode über Email bzw. SteamApp
4. diesen gibt er weiter an den der sich anmelden will
5. der gibt in ein -> OK
6. Fahrer 2 hat nun Zugang zum Account von Fahrer 1 in der Familienansicht
7. Steam normal beenden. Nicht über Benutzer wechseln!!!

Dies wiederholt jetzt Fahrer 3 und danach Fahrer 4.

Wichtige Hinweise

Über das ganze Event hindurch kann immer nur einer diesen Account benutzen.

Also Steam nur starten wenn ein Fahrer vom Server geht und Steam beendet hat.

Auf alle Fälle nicht vergessen Steam aus dem Autostart eures PC's zu entfernen.

Die Boxenstopps werden reglementiert sein, dazu mehr in der jeweiligen Event-Ankündigung.

*Anhang:

Wechsel zwischen Familienansicht und normaler Ansicht

Wollt ihr alle eure Spiele sehen, dann wechselt in die normale Ansicht, in dem ihr auf das große Familien-Symbol oben-rechts klickt und eure PIN eingibt. Zurück kannst du durch anklicken des roten Symbols oben-rechts und dies mit "OK" bestätigen.

Alle Team-Geräte de-autorisieren

1. im Menü gehe auf Steam -> Einstellungen -> wähle Account
2. wähle STEAM GUARD-ACCOUNTSICHERHEIT VERWALTEN... -> Weiter -Bild
3. Alle anderen Geräte de-autorisieren auswählen -Bild

Family Sharing deaktivieren

Bitte vorher alle Team-Geräte de-aktivieren - siehe vorherigen Anhang

1. gehe im Menü auf Steam -> Einstellungen -> Familie

2. klick auf FAMILIENANSICHT VERWALTEN -Bild

3. klick auf Familienansicht deaktivieren -> bestätigen -Bild

grüß

Euer AdminTeam

=====

Aw: Fahrerwechsel durch Steam Family Sharing

Geschrieben von Alpenwolf - 10.06.2016 10:29

Wenn ich sozusagen den Account von Fahrer 1 benutze greift er aber dennoch auf meine Installation (Setups, Lenkradeinstellungen etc.) zu?

Habt ihr das mal versucht?

Das ist jedenfalls ein Schritt in die richtige Richtung zu einigermaßen freien Fahrerwechseln für Langstrecken. Danke für die Mühe

:)

=====

Aw: Fahrerwechsel durch Steam Family Sharing

Geschrieben von DiRTyDRIVER - 10.06.2016 10:39

Ja haben wir

Team-Mitglieder die schon Assetto Corsa besitzen und installiert haben, fahren mit allen Einstellungen die sie in ihrem AC vorgenommen haben, wenn sie sich im Account von Fahrer 1 befinden.

grüß

dirt

Alpenwolf schrieb:

Wenn ich sozusagen den Account von Fahrer 1 benutze greift er aber dennoch auf meine Installation (Setups, Lenkradeinstellungen etc.) zu?

Habt ihr das mal versucht?

Das ist jedenfalls ein Schritt in die richtige Richtung zu einigermaßen freien Fahrerwechseln für Langstrecken. Danke für die Mühe

:)

=====

Aw: Fahrerwechsel durch Steam Family Sharing

Geschrieben von Zeus - 10.06.2016 14:02

richtig ich kann dann sozusagen mein eigenes Setup fahren.

So wird es gemacht !!

das haben wir bei den Crazyracern geprobt wie hulle.

Leute es funktioniert prima und ist echt einen Versuch für Euch alle Wert!

Es macht Spaß wie nur was wenn du auf einem Auto zusammen Runden drehen kannst.

Über TS verbunden ist man ja auch nie allein

=====

Aw: Fahrerwechsel durch Steam Family Sharing

Geschrieben von Jody0911 - 20.06.2016 14:24

Gibt's bei jeder Accountanmeldung eine neue PIN?

WÄ¼rde also bedeuten, das ich als Accountgeber bei jedem Fahrerwechsel dabei sein muss, um die PIN weiterzugeben?

Bin mal die Anleitung durchgegangen um Familysharing einzurichten. Alles ok soweit, PIN kommt per Mail, geb ich dann ein aber weiter passiert nix. MuÅ ich mich erst abmelden und dann neu bei Steam einloggen (mit familysharing Daten)?

...wenn man was zu ersten mal macht gibt's halt blÄ¼de fragen...:blink:

=====

Aw: Fahrerwechsel durch Steam Family Sharing

Geschrieben von Galaxiedriver - 20.06.2016 15:07

Hallo, du meinst die vierstellige PIN zum Schutz fÄ¼r deine Spiele, wenn Familie Modus eingeschaltet ist? Der ist nur fÄ¼r dich.

Oder meinst du den fÄ¼nfstelligen Code den du per Mail zugesendet bekommen hast? Der ist Teil von dem Steam Guard. Damit sich nicht jemand von einem anderen PC mit deinen Daten anmelden kann.

=====

Aw: Fahrerwechsel durch Steam Family Sharing

Geschrieben von Jody0911 - 20.06.2016 16:02

Ich meine den 5stelligen den ich per Mail bekomme. Laut Anleitung verstehe ich das so, das der Accountgeber jedesmal wenn sich jemand mit meinem familysharing einloggen will einen neuen 5stelligen Code bekommt.

Update.
Familienansicht ist aktiviert.

=====

Aw: Fahrerwechsel durch Steam Family Sharing

Geschrieben von Galaxiedriver - 20.06.2016 16:37

ne den kriegt jeder nur einmal. AuÅer man will sich an einem anderen Rechner anmelden.

Ist alles gar nicht kompliziert wie es den anschein hat.
Wir habens gestern getestet, geht super. Fahrerwechsel dauert max 3 min.

=====

Aw: Fahrerwechsel durch Steam Family Sharing

Geschrieben von DiRTyDRIVER - 11.07.2016 09:59

hi

Im ersten Post haben wir beschrieben was alles getan werden muss um fÄ¼r ein Event vorbereitet zu sein. Beim Eventablauf ist dann allerdings nicht viel zu bedenken was den Fahrerwechsel angeht. Dies wird euch im jeweiligen AngÄ¼ndigungs-Thread innerhalb der ErlÄ¼uterungen des Boxenstopp-Ablaufs erklÄ¼rt. Hier schon mal den Ä¼berarbeiteten Abschnitt eines solchen...

Fahrerwechsel / Driver Change

Method(e) 1 "SFS": via "Steam Family Sharing" Anleitung zur Ersteinrichtung / Initial setup

Method(e) 2 "onePC": alle Mitglieder fahren an einem Rechner / Or all team members go on one computer.

Boxenstopps / Pitstops

Boxenstopps müssen mindestens 4 Minuten dauern, egal ob Fahrer-Wechsel stattfindet oder nicht.

Pit stops must take at least 4 minutes, regardless of whether driver change takes place or not.

dt.

- Über die Ziellinie innerhalb der Boxengasse fahren - 4 Minuten Countdown beginnt

- auf Boxenplatz fahren - Escape-Taste drücken

- Fahrerwechsel vornehmen...

SFS: ...Verlassen auswählen -> AC beenden -> Steam beenden -> nächster Fahrer startet Steam mit Team-Account dann AC und joint auf den Server 1

onePC: ...Verlassen auswählen - im AC-Profil Namen des nächsten Fahrers eingeben und joint wieder auf den Server

- Boxenplatz fahrend verlassen in Richtung Ausgang

- Speed Limiter schaltet sich aus -> 4 Minuten sollten um sein

engl.

- Cross the finish line within the pit lane - 4 min countdown begins

- on your Pit - press Escape key

- driver changes ...

SFS: ... Select Exit - closing AC -> closing Steam -> next driver starts Steam with Team-Account - start AC and join on Server 1

onePC: ... Select Exit - Enter the name of the next driver in AC profile and back to the server

- driving towards the exit

- Speed limiter switches off -> 4 minutes should be to be

grüß

=====