

---

## Minorating und Join auf privaten Server

Posted by Devillord666 - 2016/05/26 15:15

---

Hallo Liebe Community,

so nach dem ich online fahren wollte und mir der Join auf die Buden-Server wegen meines "Minoratings" nicht erlaubt wurde.

War meine Idee mit Freunden bisschen auf einem Privaten Server zufahren und zu Ä¼ben um im Rating von "N" auf "AB" zu kommen um dann in der Bude mitfahren zuÄ¼nnen

Geht das Ä¼berhaupt oder muss man dort noch etwas anderes beachten beim "Minorating" ( Ja die seite habe ich mir durchgelesen , folgende Links ebenfalls:

<http://www.minorating.com/Rules>  
<http://www.minorating.com/Etiquette>

Aber man sollte ja schon wissen wie man sich auf der Strecke verhält: )

Nun ist folgendes eingetreten.

Ich habe einen Server aufgesetzt. Den Server finde ich. Mein Kumpel kann auch auf diesen Server Joinen...

Ich aber nicht:(

Liegt das daran das der Server auf dem selben PC läuft wie AC oder weil ich im selben Netzwerk bin, wie der Server.

Hoffe jemand hat einen Tip für mich.

Gruss Dennis

=====

## Aw: Minorating und Join auf privaten Server

Posted by DiRTyDRiVER - 2016/05/26 15:59

---

[http://www.schwarzbierbude.de/component/option,com\\_fireboard/Itemid,99/func,view/id,35/catid,65/lang,de/](http://www.schwarzbierbude.de/component/option,com_fireboard/Itemid,99/func,view/id,35/catid,65/lang,de/)

HILFE ich kann selber kein Auto auswählen und komm dadurch nicht auf meinem eigenen Server?

- drücke Tasten "Window" und "R" gebe "hdwwiz" ein -> OK
- neues Fenster erscheint -> klick auf "weiter"
- Punkt zwei wählen -> klick auf "weiter"
- wähle "Netzwerkadapter" -> klick auf "weiter"
- wähle links "Microsoft" und rechts "Microsoft Loopbackadapter..." -
- > klick auf "weiter" -> und noch mal auf "weiter" und "Fertig stellen"

gehe jetzt in deine "Netzwerk und Freigabecenter" dort müsste jetzt ein nicht indentifiziertes Netzwerk aufgelistet sein - klick da auf "Ethernet 2" -> "Eigenschaften" -> wähle "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" -> klick "Eigenschaften" [https://dl.dropboxusercontent.com/u/106684242/netz\\_ac.jpg](https://dl.dropboxusercontent.com/u/106684242/netz_ac.jpg)

Jetzt finde heraus welche IP zur Zeit für dich vergeben ist. Z.B. mit <http://www.whatismyip.com/>

Gib diese jetzt bei "IP-Adresse:" ein und bei "Subnetzmaske" 255.0.0.0 -OK - alles schliessen

Jetzt sollte auch für dich die Wagenliste erscheinen und kommst auf deinen eigenen Server.

=====

## Aw: Minorating und Join auf privaten Server

Posted by Devillord666 - 2016/05/27 08:45

---

Danke DiRTyDRiVER, ich habe die FAQ's vergessen und da zu schauen:(

---

Trotzdem vielen Dank

=====