
Minorating und Join auf privaten Server

Geschrieben von Devillord666 - 26.05.2016 15:15

Hallo Liebe Community,

so nach dem ich online fahren wollte und mir der Join auf die Buden-Server wegen meines "Minoratings" nicht erlaubt wurde.

War meine Idee mit Freunden bisschen auf einem Privaten Server zufahren und zu Ã¼ben um im Rating von "N" auf "AB" zu kommen um dann in der Bude mitfahren zu kÃ¶nnen

Geht das Ã¼berhaupt oder muss man dort noch etwas anderes beachten beim "Minorating" (Ja die seite habe ich mir durchgelesen , folgende Links ebenfalls:

<http://www.minorating.com/Rules>
<http://www.minorating.com/Etiquette>

Aber man sollte ja schon wissen wie man sich auf der Strecke verhÃ¤lt:)

Nun ist folgendes eingetreten.

Ich habe einen Server aufgesetzt. Den Server finde ich. Mein Kumpel kann auch auf diesen Server Joinen...

Ich aber nicht:(

Liegt das daran das der Server auf dem selben PC lÃ¤uft wie AC oder weil ich im selben Netzwerk bin, wie der Server.

Hoffe jemand hat einen Tip fÃ¼r mich.

Gruss Dennis

=====

Aw: Minorating und Join auf privaten Server

Geschrieben von DiRTyDRiVER - 26.05.2016 15:59

http://www.schwarzbierbude.de/component/option,com_fireboard/Itemid,99/func,view/id,35/catid,65/lang,de/

HILFE ich kann selber kein Auto auswÃ¤hlen und komm dadurch nicht auf meinem eigenen Server?

- drÃ¼cke Tasten "Window" und "R" gebe "hdwwiz" ein -> OK
- neues Fenster erscheint -> klick auf "weiter"
- Punkt zwei wÃ¤hlen -> klick auf "weiter"
- wÃ¤hle "Netzwerkadapter" -> klick auf "weiter"
- wÃ¤hle links "Microsoft" und rechts "Microsoft Loopbackadapter..." -
- > klick auf "weiter" -> und noch mal auf "weiter" und "Fertig stellen"

gehe jetzt in deine "Netzwerk und Freigabecenter" dort mÃ¼sste jetzt ein nicht indentifiziertes Netzwerk aufgelistet sein - klick da auf "Ethernet 2" -> "Eigenschaften" -> wÃ¤hle "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" -> klick "Eigenschaften" https://dl.dropboxusercontent.com/u/106684242/netz_ac.jpg

Jetzt finde heraus welche IP zur Zeit fÃ¼r dich vergeben ist. Z.B. mit <http://www.whatismyip.com/>

Gib diese jetzt bei "IP-Adresse:" ein und bei "Subnetzmaske" 255.0.0.0 -OK - alles schliessen

Jetzt sollte auch fÃ¼r dich die Wagenliste erscheinen und kommst auf deinen eigenen Server.

=====

Aw: Minorating und Join auf privaten Server

Geschrieben von Devillord666 - 27.05.2016 08:45

Danke DiRTyDRiVER, ich habe die FAQ's vergessen und da zu schauen:(

Trotzdem vielen Dank

=====